



Document Camera
Chrome Application

Smart DC

"User Manual"

Installation of Smart DC chrome application



Go to the chrome web store and search for *Smart DC*

The screenshot shows the Chrome Web Store search results for 'smart dc'. The search bar at the top contains the query 'smart dc'. Below the search bar, there are sections for 'Extensions', 'Features', and 'Ratings'. In the 'Extensions' section, there are three results: 'Dial Congress', 'PriceTree- Shopping Comparison', and 'Play APPS On Chrome'. In the 'Apps' section, there is one result: 'Smart DC'. The 'Smart DC' app card includes a green 'Add to Chrome' button, a 'RATE IT' button, and a link to 'Teacher & Admin Tools'. The entire 'Smart DC' app card is highlighted with a red box.




Click *Smart DC* and launch it

The screenshot shows the 'Smart DC' app page in the Chrome Web Store. At the top, there is a navigation bar with tabs for 'OVERVIEW', 'REVIEWS', and 'RELATED'. The 'OVERVIEW' tab is selected. To the right of the tabs, there is a 'LAUNCH APP' button, which is highlighted with a red box. Below the navigation bar, there is a large preview window showing a yellow document camera. A blue circle highlights a specific control on the left side of the interface, and a red arrow points to another control on the left side. To the right of the preview, there is a sidebar with information about the app, including its name ('Smart DC'), a description ('A useful tool of document camera for supporting learners and teachers.'), and details like 'Version: 1.0.1704.2402', 'Updated: April 24, 2017', 'Size: 190KB', and 'Language: English'. There are also links for 'Report Abuse' and 'Additional Information'.

Chapter 1: Introduction

When the camera is connected to a PC / Laptop it automatically starts in live mode so you see what the camera sees. There is a number function icons listed around the window edge. The following manual is divided into three parts: Live Mode (Chapter 2), Galley Mode (Chapter 3), and Drawing Mode (Chapter 4).




| | |
|------------|--|
| Ⓐ | About: Information about the company |
| 👁 | Live mode: Shows what the camera is seeing |
| ▶ | Gallery mode: Displays images and videos you have captured |
| ✍ | Drawing mode: White background you can draw on or annotate |
| - | Minimize the application |
| ⤢ | Show / Hide icons as allows for a larger view |
| fullscreen | Full screen the application |
| ✖ | Closes the application |

Chapter 2: Live mode

Live mode presents the live view captured by the document camera. Many functions are listed on the left, the right and the lower bar. All of them jazz up your presentation!

► Where



Function icons on the left side

| | Setting: choose the resolution, font and size of the texts |
|--|---|
| | Capture the image |
| | Freeze the live view |
| | Interval timer shooting: choose the interval you would like to take pictures (Within the period (in minutes), how long (in seconds) you would like to have a picture taken) |
| | |
| | Flip vertically |

| | |
|--|--|
| | Flip horizontally |
| | Zoom in and zoom out |
| | Import an image file (Then you can adjust size and position of the image imported) |
| | Redo |
| | Undo |

Function icons on the lower bar

| | |
|--|--------------|
| | Transparency |
| | Width |
| | Colors |


Function icons on the right side

| | |
|--|--|
| | Freehand for writing and drawing |
| | Draw an arrow |
| | An eraser |
| | Draw a line |
| | Draw a rectangle |
| | Draw a filled rectangle |
| | Draw an ellipse |
| | Draw a filled ellipse |
| | Erase all |
| | Add a text (Click the Text icon and choose the place you would like to add on the window, a small window will then pop up for you to type words) |

Chapter 3: Gallery mode

Images captured by the document camera, and pictures saved from the drawing board mode (see Chapter 4) are documented and displayed in the gallery mode. The number shown on the lower bar indicates the number of the images saved.

► Where



Function icons on the left side

| | |
|--|----------------------|
| | Save to the disk |
| | Delete |
| | Select/ Unselect all |

3-1. Gallery edition mode

In the gallery mode, you can also **double-click the picture** displayed, and then you enter the edition mode.



Here the picture occupies the screen. You can see the details of the pictures, and surely, you can zoom in and out of the picture. Best of all, you can immediately edit your picture by choosing the functions listed here.

Function icons on the left side

| + | |
|---|--|
| | Save the current drawing/notes to the gallery |
| | Go back to the gallery mode (where all the pictures displayed) |
| | Zoom in and zoom out |
| | Import an image file (Then you can adjust the size and the position of the image imported) |
| | Redo |
| | Undo |

Function icons on the lower bar

| | |
|--|--------------|
| | Transparency |
| | Width |
| | Colors |


Function icons on the right side

| | |
|--|--|
| | Freehand for writing and drawing |
| | Draw an arrow |
| | An eraser |
| | Draw a line |
| | Draw a rectangle |
| | Draw a filled rectangle |
| | Draw an ellipse |
| | Draw a filled ellipse |
| | Erase all |
| | Add a text (Click the Text icon and choose the place you would like to add on the window, a small window will then pop up for you to type words) |

Chapter 4: Drawing mode

Drawing mode provides you a white plain sheet and has all the drawing tools you will need. You can redo or undo an action, import the pictures, and save your notes/drawings to the gallery.

► Where



Function icons on the left side

| + | |
|---|---|
| | Save the current drawing/notes to the gallery |
| | Redo |
| | Undo |
| | Import an image file to the current mode, then you can adjust the size and position of the image imported |

Function icons on the lower bar



| | |
|--|--------------|
| | Transparency |
| | Width |
| | Colors |

Function icons on the right side



| | |
|--|--|
| | Freehand for writing and drawing |
| | Draw an arrow |
| | An eraser |
| | Draw a line |
| | Draw a rectangle |
| | Draw a filled rectangle |
| | Draw an ellipse |
| | Draw a filled ellipse |
| | Erase all |
| | Add a text (Click the Text icon and choose the place you would like to add on the window, a small window will then pop up for you to type words) |




Dokumentenkamera
Chrome-Anwendung

Smart DC


" Bedienungsanleitung "

Installation der Chrome-Anwendung Smart DC

- Chrome-Webstore aufrufen und Smart DC suchen




- Smart DC anklicken und ausführen



Kapitel 1: Einführung

Wenn die Dokumentenkamera mit einem Computer/Notebook verbunden wird, ruft sie automatisch den Echtzeitmodus auf, in dem die von der Dokumentenkamera erfasste Ansicht angezeigt wird. Es gibt zahlreiche Funktionssymbole, die sich auf der rechten, linken und unteren Seite des Fensters befinden. Die folgende Anleitung ist in drei Abschnitte unterteilt: Echtzeitmodus (Kapitel 2), Galeriemodus (Kapitel 3) und Zeichenmodus (Kapitel 4).




| | |
|---|--|
| Ⓐ | Info: Zeigt das Logo der App und Informationen über das Unternehmen an |
| Ⓑ | Echtzeitmodus: Zeigt das von der Dokumentenkamera erfasste Echtzeitbild an |
| ☰ | Galeriemodus: Zeigt von der Dokumentenkamera erfasste Bilder und Videos an |
| Ⓣ | Zeichenmodus : Eine weiße Tafel, auf der Sie zeichnen/Anmerkungen hinzufügen können |
| = | Minimiert das Anwendungsfenster |
| ☒ | Zeigt/ Blendet die Funktionssymbole im Modus aus, damit die Ansicht größer wird |
| ▢ | Vollbild |
| ⓧ | Schaltet die Anwendung aus |

Kapitel 2: Echtzeitmodus

Der Echtzeitmodus präsentiert die von der Dokumentenkamera erfasste Echtzeitansicht. In der linken, rechten und unteren Leiste sind zahlreiche Funktionen aufgelistet. Sie alle peppen Ihre Präsentation auf!

► Wo



Funktionssymbole auf der linken Seite

| + | |
|---|---|
| | Einstellungen: Legt die Auflösung, Schriftart und Textgröße fest |
| | Erfasst das Bild |
| | Fixiert die Echtzeitansicht |
| | Intervallaufnahmen: Legen Sie das Intervall (in Minuten) und die Dauer (in Sekunden) von Bildaufnahmen fest |
| | Dreht das Bild vertikal |
| | Dreht das Bild horizontal |

| | |
|--|---|
| | Vergrößert und verkleinert das Bild |
| | Importiert eine Bilddatei (anschließend können Sie die Größe und Position des importierten Bildes anpassen) |
| | Rückgängig |
| | Wiederholen |

Funktionssymbole in der unteren Leiste

| | |
|--|-------------|
| | Transparenz |
| | Breite |
| | Farben |


Funktionssymbole auf der rechten Seite

| | |
|--|--|
| | Schreiben und zeichnen Sie freihändig |
| | Zeichnet einen Pfeil |
| | Radiergummi |
| | Zeichnet eine Linie |
| | Zeichnet ein Rechteck |
| | Zeichnet ein ausgefülltes Rechteck |
| | Zeichnet eine Ellipse |
| | Zeichnet eine ausgefüllte Ellipse |
| | Löscht alles |
| | Fügt Text hinzu (Textsymbol anklicken und Position im Fenster wählen, an der Text hinzugefügt werden soll) — ein kleines Fenster |

Kapitel 3: Galeriemodus

Von der Dokumentenkamera erfasste und im Zeichenbrettmodus gespeicherte (siehe Kapitel 4) Bilder werden dokumentiert und im Galeriemodus angezeigt. Die Zahl in der unteren Leiste zeigt die Anzahl der Bilder an.

► Wo



Funktionssymbole auf der linken Seite

| | |
|--|-------------------------------------|
| | Speichert Daten auf dem Datenträger |
| | Löscht Daten |
| | Alles auswählen/ wiederufen |

3-1. Galeriebearbeitungsmodus

Im Galeriemodus können Sie das angezeigte Bild auch doppelt anklicken und gelangen dadurch in den Bearbeitungsmodus.



Hier ist der Bildschirm vom Bild ausgefüllt. Sie können Einzelheiten auf den Bildern erkennen und sie natürlich auch vergrößern und verkleinern. Überdies können Sie Ihr Bild durch Wahl der hier aufgelisteten Funktionen sofort bearbeiten.

Funktionssymbole auf der linken Seite

| | Speichert die aktuelle Zeichnung/Notiz in der Galerie |
|--|---|
| | Kehrt zum Galeriemodus zurück (wo alle Bilder angezeigt werden) |
| | Vergrößert und verkleinert das Bild |
| | Importiert eine Bilddatei (anschließend können Sie die Größe und Position des importierten Bildes anpassen) |
| | Rückgängig |
| | Wiederholen |

Funktionssymbole in der unteren Leiste

| | |
|--|-------------|
| | Transparenz |
| | Breite |
| | Farben |


Funktionssymbole auf der rechten Seite

| | |
|--|--|
| | Schreiben und zeichnen Sie freihändig |
| | Zeichnet einen Pfeil |
| | Radiergummi |
| | Zeichnet eine Linie |
| | Zeichnet ein Rechteck |
| | Zeichnet ein ausgefülltes Rechteck |
| | Zeichnet eine Ellipse |
| | Zeichnet eine ausgefüllte Ellipse |
| | Löscht alles |
| | Fügt Text hinzu (Textsymbol anklicken und Position im Fenster wählen, an der Text hinzugefügt werden soll) — ein kleines Fenster |

Kapitel 4: Zeichenmodus

Der Zeichenmodus bietet Ihnen eine weiße Tafel und alle erforderlichen Zeichenwerkzeuge. Sie können eine Aktion rückgängig machen oder wiederholen, Bilder importieren und Ihre Notizen/Zeichnungen in der Galerie speichern.

► Wo



Funktionssymbole auf der linken Seite

| | |
|--|---|
| | Speichert die aktuelle Zeichnung/Notiz in der Galerie |
| | Rückgängig |
| | Wiederholen |
| | Importiert eine Bilddatei (anschließend können Sie die Größe und Position des importierten Bildes anpassen) |

Funktionssymbole in der unteren Leiste

| | |
|--|-------------|
| | Transparenz |
| | Breite |
| | Farben |

Funktionssymbole auf der rechten Seite

| | |
|--|--|
| | Schreiben und zeichnen Sie freihändig |
| | Zeichnet einen Pfeil |
| | Radiergummi |
| | Zeichnet eine Linie |
| | Zeichnet ein Rechteck |
| | Zeichnet ein ausgefülltes Rechteck |
| | Zeichnet eine Ellipse |
| | Zeichnet eine ausgefüllte Ellipse |
| | Löscht alles |
| | Fügt Text hinzu (Textsymbol anklicken und Position im Fenster wählen, an der Text hinzugefügt werden soll) — ein kleines Fenster |



Visualiseur

Application Chrome

Smart DC

"Manuel d'utilisation"



Installation de l'application Chrome Smart DC



Rendez-vous sur Chrome Web Store et recherchez Smart DC

The screenshot shows the Chrome Web Store search results for 'smart dc'. The search bar at the top contains the text 'smart dc'. Below the search bar, there are filters for 'Home', 'Extensions', 'Themes', 'Apps', 'FEATURES', 'Ratings', and 'More Extension Results'. The main search results are listed under 'Extensions' and 'Apps'. Under 'Extensions', there are three results: 'Dial Congress', 'PriceTree- Shopping Comparison', and 'Play APPS On Chrome'. Under 'Apps', there is one result: 'Smart DC'. The 'Smart DC' app has a green 'Add' button, a small icon, and the text 'Smart DC'. A red box highlights this entire section.




Cliquez sur Smart DC et lancez-le

The screenshot shows the 'Smart DC' app page on the Chrome Web Store. At the top, there is a navigation bar with a profile icon, the app name 'Smart DC', a star rating of 5.0, and a 'Teacher & Admin Tools' link. Below the navigation bar, there are tabs for 'OVERVIEW', 'REVIEWS', and 'RELATED'. The 'OVERVIEW' tab is selected. The main content area features a large image of a yellow document camera with various controls highlighted by red and blue circles and arrows. To the right of the image, there is a summary section with the text 'Runs Offline' and 'Compatible with your device'. Below that, there is a description of the app: 'A useful tool of document camera for supporting learners and teachers.' There are also links for 'Report Abuse' and 'Additional Information'. The 'Additional Information' section includes the version (1.0.1704.2402), update date (April 24, 2017), size (190KB), and language (English). A red box highlights the 'LAUNCH APP' button in the top right corner of the page.

Chapitre 1 : Introduction

Lorsque le visualiseur est connecté avec l'ordinateur de bureau/portable, il passe automatiquement en mode direct, dans lequel la vue capturée par le visualiseur est affichée. De nombreuses icônes de fonctions sont présentes sur les côtés droit, gauche et inférieur de la fenêtre. Le manuel suivant est divisé en trois parties : le mode direct (Chapitre 2), le mode galerie (Chapitre 3) et le mode Dessin (Chapitre 4).




| | |
|----|---|
| ⌚ | À propos : affichage du logo de l'application et des informations sur la société |
| 👁️ | Mode direct : affichage de l'image en direct perçue par le visualiseur |
| ▶ | Mode galerie : images et vidéos capturées par le visualiseur |
| ✍ | Mode à dessin : un plan blanc vous permettant de dessiner/d'ajouter des annotations à volonté |
| — | Réduire la fenêtre de l'application |
| ▢ | Montrer/ Masquer les icônes de fonction dans le mode afin d'agrandir la vue |
| ▢ | Plein écran |
| ✖ | Fermer l'application |

Chapitre 2 : Mode direct

Le mode direct présente la vue en direct capturée par le visualiseur. De nombreuses fonctions apparaissent à gauche, à droite et sur la barre inférieure. Toutes améliorent votre présentation!

► Où



Icônes de fonctions sur le côté gauche

| | Paramétrage : choix de la résolution, de la police et la taille des textes |
|--|--|
| | Capturer l'image |
| | Figer la vue en direct |
| | Photographie en mode intervallomètre : choix de l'intervalle souhaité pour prendre des photos (Dans la période (en minutes), avec quel intervalle (en secondes) vous souhaitez |

| | |
|----|---|
| |  <p>prendre une photo)</p> |
| ⬆️ | Retourner verticalement |
| ⬇️ | Retourner horizontalement |
| 🔍 | Zoom avant et zoom arrière |
| 🖼️ | Importer un fichier image (Vous pouvez ensuite ajuster la taille et la position de l'image importée) |
| ⟳ | Répéter |
| ↶ | Annuler |

Icônes de fonctions sur la barre inférieure

| | |
|---|--------------|
| ▣ | Transparence |
| ≡ | Largeur |
| █ | Couleurs |


Icônes de fonctions sur le côté droit

| | |
|--------|---|
| ✍️ | Main levée pour écrire et dessiner |
| ↑ | Dessiner une flèche |
| eraser | Gomme |
| / | Dessiner une ligne |
| □ | Dessiner un rectangle |
| ■ | Dessiner un rectangle plein |
| ○ | Dessiner une ellipse |
| ● | Dessiner une ellipse pleine |
| ☒ | Tout effacer |
| TEXT | Ajouter un texte (Cliquez sur l'icône Texte et choisissez l'endroit où faire l'ajout dans la fenêtre, une petite fenêtre apparaît alors pour vous permettre de saisir des mots) |

Chapitre 3 : Mode galerie

Les images capturées par le visualiseur et celles enregistrées depuis le mode planche à dessin (voir Chapitre 4) sont documentées et affichées en mode galerie. Le nombre affiché dans la barre inférieure indique le nombre d'images ici.

► 0ù



Icônes de fonctions sur le côté gauche

| + | |
|---|----------------------------------|
| | Enregistrer sur le disque |
| | Supprimer |
| | Tout sélectionner/désélectionner |

3-1. Mode édition galerie

En mode galerie, vous pouvez également double cliquer sur l'image affichée, puis accéder au mode édition.



Ici, l'image occupe l'écran. Vous pouvez voir les détails des images et certainement faire un zoom avant ou arrière sur l'image. Mieux encore, vous pouvez immédiatement éditer votre image en choisissant les fonctions indiquées ici.

Icônes de fonctions sur le côté gauche

| | Enregistrer le dessin/les notes actuels dans la galerie |
|--|--|
| | Retourner au mode galerie (où toutes les images sont affichées) |
| | Zoom avant et zoom arrière |
| | Importer un fichier image (Vous pouvez ensuite ajuster la taille et la position de l'image importée) |
| | Répéter |
| | Annuler |

Icônes de fonctions sur la barre inférieure



| | |
|--|--------------|
| | Transparence |
| | Largeur |
| | Couleurs |

Icônes de fonctions sur le côté droit




| | |
|--|---|
| | Main levée pour écrire et dessiner |
| | Dessiner une flèche |
| | Gomme |
| | Dessiner une ligne |
| | Dessiner un rectangle |
| | Dessiner un rectangle plein |
| | Dessiner une ellipse |
| | Dessiner une ellipse pleine |
| | Tout effacer |
| | Ajouter un texte (Cliquez sur l'icône Texte et choisissez l'endroit où faire l'ajout dans la fenêtre, une petite fenêtre apparaît alors pour vous permettre de saisir des mots) |

Chapitre 4 : Mode Dessin

Le mode Dessin vous offre un plan blanc et dispose de tous les outils de dessin dont vous aurez besoin. Vous pouvez annuler ou répéter une action, importer les images et enregistrer vos notes/dessins dans la galerie.

► **Où**



Icônes de fonctions sur le côté gauche

| | |
|--|--|
| | Enregistrer le dessin/les notes actuels dans la galerie |
| | Répéter |
| | Annuler |
| | Importer un fichier image (Vous pouvez ensuite ajuster la taille et la position de l'image importée) |

Icônes de fonctions sur la barre inférieure

| | |
|--|--------------|
| | Transparence |
| | Largeur |
| | Couleurs |

Icônes de fonctions sur le côté droit

| | |
|--|---|
| | Main levée pour écrire et dessiner |
| | Dessiner une flèche |
| | Gomme |
| | Dessiner une ligne |
| | Dessiner un rectangle |
| | Dessiner un rectangle plein |
| | Dessiner une ellipse |
| | Dessiner une ellipse pleine |
| | Tout effacer |
| | Ajouter un texte (Cliquez sur l'icône Texte et choisissez l'endroit où faire l'ajout dans la fenêtre, une petite fenêtre apparaît alors pour vous permettre de saisir des mots) |

Cámara de documento.
Aplicación Chrome



Smart DC

" Manual del usuario "

Instalación de la aplicación Smart DC Chrome



Vaya a la tienda web de Chrome y busque Smart DC

The screenshot shows the Google Chrome Web Store search results for 'smart dc'. The search bar at the top contains the query 'smart dc'. Below the search bar, there's a sidebar with navigation links like 'Home', 'Extensions', 'Themes', 'Apps', 'FEATURES', 'Ratings', and 'More Extension Results'. The main content area displays several extensions and apps. In the 'Apps' section, the 'Smart DC' app is listed. It has a green 'Add to Chrome' button, a 'Social & Communication' category, and a 4.5-star rating from 7 reviews. The app's icon is a yellow document camera. A red box highlights the 'Smart DC' app card.




Haga clic en Smart DC e iníciela

The screenshot shows the Google Play Store page for the 'Smart DC' app. At the top, there's a large green 'LAUNCH APP' button with a white arrow, which is highlighted by a red box. Below the button, there's a preview image of the app's interface, showing a document camera view with various controls and a toolbar on the left. To the right of the preview, there are details about the app: it runs offline, is compatible with devices, and is described as a useful tool for document cameras. It has a 4.5-star rating from 10 reviews. The page also includes sections for 'OVERVIEW', 'REVIEWS', and 'RELATED' apps, as well as a 'Report Abuse' link and 'Additional Information'.

Capítulo 1: Introducción

Cuando la cámara de documentos esté conectada al equipo de sobremesa o portátil, entrará automáticamente en el modo en vivo, en el que se mostrará la vista capturada por la cámara de documentos. Existen varios iconos de función en el lado derecho, izquierdo e inferior de la ventana. El siguiente manual se dividirá en tres partes: modo en vivo (capítulo 2), modo de galería (capítulo 3) y modo de dibujo (capítulo 4).




| | |
|---|--|
| Ⓐ | Acerca de: permite mostrar el logotipo de la aplicación e información de la compañía |
| 👁 | Modo en vivo: permite mostrar la imagen en vivo percibida por la cámara de documentos |
| ▶ | Modo de galería: contiene imágenes y vídeos capturados por la cámara de documentos |
| ✍ | Modo de dibujo : plano en blanco en el que podrá dibujar y agregar las anotaciones que desee |
| — | Minimizar la ventana de la aplicación |
| ☒ | Ocultar/ Muestra los iconos de función del modo para que la vista sea más grande |
| ☐ | Pantalla completa |
| ✖ | Desactivar la aplicación |

Capítulo 2: Modo en vivo

El modo en vivo presenta la vista en vivo capturada por la cámara de documentos. Muchas funciones se enumeran en la barra izquierda, derecha e inferior. Todas ellas animan su presentación.

► Dónde



Iconos de función situados a la izquierda

| + | |
|---|---|
| | Configuración: permite elegir la resolución, la fuente y el tamaño de los textos |
| | Capturar la imagen |
| | Congelar la vista en vivo |
| | Fotografía con disparo a intervalos: permite elegir el intervalo que desea para hacer fotos: (dentro del período de tiempo (en minutos) y la duración (en segundos) para hacer la foto) |
| | Girar verticalmente |

| | |
|--|---|
| | Girar horizontalmente |
| | Ampliar y reducir |
| | Importar un archivo de imagen. (Después, puede ajustar el tamaño y la posición de la imagen importada.) |
| | Rehacer |
| | Deshacer |

Iconos de función situados en la barra inferior

| | |
|--|---------------|
| | Transparencia |
| | Anchura |
| | Colores |


Iconos de función situados a la derecha

| | |
|--|---|
| | Mano alzada para escribir y dibujar |
| | Dibujar una flecha |
| | Borrador |
| | Dibujar una línea |
| | Dibujar un rectángulo |
| | Dibujar un rectángulo relleno |
| | Dibujar una elipse |
| | Dibujar un círculo elipse |
| | Borrar todo |
| | Agregar un texto. (Haga clic en el icono Texto y elija el lugar en el que desea agregarlo en la ventana. Aparecerá una pequeña ventana emergente para escribir palabras.) |

Capítulo 3: Modo de gallería

Las imágenes capturadas por la cámara de documentos y las imágenes guardadas desde el modo de tabla de dibujo (consulte el capítulo 4) se guardan y se muestran en el modo de galería. El número mostrado en la barra inferior indica el número de imágenes que hay aquí.

► Dónde



Iconos de función situados a la izquierda

| + | |
|---|---------------------------------|
| | Guardar en el disco |
| | Eliminar |
| | Seleccionar/ Deseleccionar todo |

3-1. Modo de edición de la galería

En el modo de galería, también puede hacer doble clic en la imagen mostrada y a continuación, entrar en el modo de edición.



Aquí, la imagen ocupa toda la pantalla. Puede ver los detalles de la imagen y, por supuesto, ampliar y reducir dicha imagen. Y lo mejor de todo, puede editar inmediatamente la imagen seleccionando las funciones enumeradas aquí.

Iconos de función situados a la izquierda

| | Guardar los dibujos y las notas actuales en la galería |
|--|---|
| | Volver al modo de galería (donde se muestran todas las imágenes) |
| | Ampliar y reducir |
| | Importar un archivo de imagen. (Después, puede ajustar el tamaño y la posición de la imagen importada.) |
| | Rehacer |
| | Deshacer |

Iconos de función situados en la barra inferior

| | |
|--|---------------|
| | Transparencia |
| | Anchura |
| | Colores |


Iconos de función situados a la derecha

| | |
|--|---|
| | Mano alzada para escribir y dibujar |
| | Dibujar una flecha |
| | Borrador |
| | Dibujar una línea |
| | Dibujar un rectángulo |
| | Dibujar un rectángulo relleno |
| | Dibujar una elipse |
| | Dibujar un círculo elipse |
| | Borrar todo |
| | Agregar un texto. (Haga clic en el icono Texto y elija el lugar en el que desea agregarlo en la ventana. Aparecerá una pequeña ventana emergente para escribir palabras.) |

Capítulo 4: Modo de dibujo

El modo de dibujo le proporciona un plano en blanco y tiene todas las herramientas de dibujo que necesita. Puede rehacer o deshacer una acción, importar las imágenes y guardar las notas y los dibujos en la galería.

► Dónde



Iconos de función situados a la izquierda

| | |
|--|---|
| | Guardar los dibujos y las notas actuales en la galería |
| | Rehacer |
| | Deshacer |
| | Importar un archivo de imagen. (Después, puede ajustar el tamaño y la posición de la imagen importada.) |

Iconos de función situados en la barra inferior

| | |
|--|---------------|
| | Transparencia |
| | Anchura |
| | Colores |

Iconos de función situados a la derecha

| | |
|--|---|
| | Mano alzada para escribir y dibujar |
| | Dibujar una flecha |
| | Borrador |
| | Dibujar una línea |
| | Dibujar un rectángulo |
| | Dibujar un rectángulo relleno |
| | Dibujar una elipse |
| | Dibujar un círculo elipse |
| | Borrar todo |
| | Agregar un texto. (Haga clic en el icono Texto y elija el lugar en el que desea agregarlo en la ventana. Aparecerá una pequeña ventana emergente para escribir palabras.) |